

Säkerhetskopiera

Förutsättningar

Säkerhetskopiering skall du utföra ofta. Det tar i regel inte mer än ett par minuter att säkerhetskopiera, men det kan ta dagar att återskapa försvunnen data, om det överhuvudtaget går.

Säkerhetskopieringen kopierar alla data i kartmodulen för alla skördeår. Säkerhetskopian blir i allmänhet mellan 2-10 Mb stor. Om du även har skördekarteringar i kartmodulen kan säkerhetskopian bli på upp till 200 Mb stor

OBS

Kartmodulen och växtodlingsmodulen säkerhetskopieras var för sig. Denna beskrivning gäller säkerhetskopiering från din kartmodul.

Har du flera databaser säkerhetskopieras var och en för sig.

Läs ut säkerhetskopia

För att läsa ut väljer du **Välj driftsenhet**



Markera databasen raden du vill läsa ut och välj **Säkerhetskopiera**



Välj driftsenhet

Databas	Egendom	Firma	Förnamn	Efternamn	Gård
AA1234	AA1234	Demolunda AB	Dem O	Demosson	Demolunda
AA9999	AA9999		Dem O	Demosson	Demolunda
Advicer-Setup	Advicer-Setup	Advicer-Setup			
RR9999	RR9999		Per	Nilfssnn	

Här ser du vilken databas du läser ut.

Du kan även säkerhetskopiera symboler, import/export filer men detta måste ske i en separat säkerhetskopia, för varje filtyp

Säkerhetskopiering

☒ Säkerhetskopiering av databasen: **AA1234**

AA1234, Demolunda AB
Dem O Demosson
Demolunda, 242 97 Hörby


Säkerhetskopiering av

☐ Symboler C:\NS\WS\MAPS\SYMBOLS\
☐ Import filer C:\NS\WS\MAPS\IMPORT\
☐ Exportfiler C:\NS\WS\MAPS\EXPORT\

Som standard läggs backup i mappen C:\NSWS\backup. Vill du t.ex. spara ned på ett USB-minne, kan du ändra sökväg med **Uppsättning av säkerhetskopior**




Ange en ny sökväg här.



Du kan peka ut sökvägen med




Välj önskad plats och OK





För att läsa ut säkerhetskopian, väljer du **Läs ut säkerhetskopia till hårddisk**



Svara **Ja** på beskedet och denna läses ut.



OBS. Tidigare säkerhetskopia skrivs över.



Läs in säkerhetskopia

För att läsa in väljer du **Välj driftsenhet**



och **Säkerhetskopiera**



Välj driftsenhet

Databas	Egendom	Firma	Förnamn	Efternamn	Gård
901208	901208				
901211	901211				
90909	90909		Otto	Karlsson	
99940	99940				
AA1234	AA1234	Demolunda AB	Dem O	Demosson	

Välj **Läs in säkerhetskopia från hårddisken**



Säkerhetskopiering

Icons: [Välj driftsenhet] [Säkerhetskopiera] [Läs in säkerhetskopia från hårddisken] [Läs in säkerhetskopia från nätverk]

Du kan peka ut sökvägen med



Välj önskad backup fil och **öppna**.

Öppna

Leta i: KINGSTON (E:)

Filnamn: AA1234.A01

Öppna

Filformat: Backup fil (*.A01)

Avbryt

Du skall se driftsenhets numret i raden Välj säkerhetskopia. Godkänn med OK

Läs in säkerhetskopia från hårddisken

Sökväg: E:\

Välj säkerhetskopia: AA1234

☒ Inläs säkerhetskopia med skrivårkomst

Se lista

Ok Ångra

En dialog visas med vad säkerhetskopian innehåller, vänstra kolumnen

Du ser också när säkerhetskopian är skapad, som du är på väg att läsa in
Godkänn med **OK**

I nästa bild, svara **Ja**

Information

Du har valt att läsa in säkerhetskopian: [AA1234] till databasen [AA1234]
Alla filer i biblioteket kommer att tas bort eller skrivs över. Önskar du fortsätta ?

Ja Nej

Säkerhetskopian läses in

Läs in säkerhetskopia

Säkerhetskopian innehåller		Säkerhetskopian inläses till	
Säkerhetskopia	AA1234	Databas	AA1234
Egendom	AA1234	Egendom	AA1234
Firma	Demolunda AB	Firma	Demolunda AB
Ställning		Ställning	
Förnamn	Dem O	Förnamn	Dem O
Efternamn	Demosson	Efternamn	Demosson
Gård		Gård	
Adress	Demolunda	Adress	Demolunda
platsnamn		platsnamn	
Postnr.	242 97	Postnr.	242 97
Postort	Hörby	Postort	Hörby

Säkerhetskopie information

Skapad av: NSW
Skapad d. 2011-07-31 07:00:24
Säkerhetskopian innehåller Databasfiler

Driftsupplysning hämtas från Näsgård MarkVäg

Ok Ångra