

Färglägga Markkarteringskartor

Förutsättningar

En markkarterings karta kan interpoleras, dvs helt färgläggas med beräknade medelvärde mellan de faktiska provtagningspunkterna. Det går också att färglägga endast provtagningspunkten med aktuell färgskala.

Ett eller flera jobb

Du kan färglägga ett eller flera jobb samtidigt. Det är lämpligast att öppna alla analyskartor på en gång.

Öppna analyskartorna genom att välja **Jobb översikt**



Du avgränsa så du bara ser dina analyskartor för det år som du vill öppna. Markera alla jobb genom att klicka på den grå knappen till vänster om kolumn rubriken "kund". Alla jobben kommer då att bli valda.

	Kund	Egendom	Jobbkod	Jobbeskrivning	Skördeår	Aktiv	Type
1	AA1234	AA1234	7A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	8A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	8A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	7B	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	2A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	1A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	4A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys
1	AA1234	AA1234	3A	mark.kartering	2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Analys

När du valt kartor väljer du **Godkänn/välj**



Interpolerade kartor

Automatisk interpolation

Vid automatisk interpolation kopieras färgskalor från en standardskala in på alla jobb, därefter sker gridning (färgläggning) av alla analys typer på alla de jobb som är öppna.

När kartorna är öppnade väljer du **Jobb info**



Och välj fliken **Analyser**

Analys	Ana.	Type	Aktiv
Intem ID	Int.ID		
Analys ID	ID		
År	År	Punkt	
pH	pH	Punkt	
Fosfor-Al	P-Al	Punkt	
Kalium-Al	K-Al	Punkt	
Magnesium-Al	Mg-Al	Punkt	
Kalium/magnesu	K_Mg_kvot	Punkt	
Calcium-Al	Ca-Al	Punkt	
Kalium-HCl	K-HCl	Punkt	
Koppar-HCl	Cu-HCl	Punkt	
Bor	B	Punkt	
Mullnhalt	mihlt	Punkt	
Lerhalt	lihlt	Punkt	


Här trycker du på knappen

Kopiera uppsättning från:


I nästa bild väljer du **Standard uppsättning** och **Färgskala/1** då kommer standard färgskalor för alla analyser att kopieras in på det aktiva fältet.





För att alla öppna kartor skall få samma skalor väljer du **OK**




Själva färgläggningen av kartorna startar därefter när du trycker **Ja**



Denna färgläggning sker för alla analys typer fält för fält. Detta kan ta lång tid, hur lång tid beror på din dators kapacitet, antal analyser och fält.



För att skifta mellan olika analys typer, bockar du för önskad analys i kolumnen Aktiv. Du kan bara välja en analys typ åt gången.




Färglagd punkt karta

Förutsättningar

För att skapa en färglagd punkt karta är det enklast att först interpolera kartan som här ovan.

Öppna analyskartorna. Välj **Inställningar** och **Visa Grid/Kontur**






Här bockar du för **Göm grid / kontur**, godkänn med **Ok**



I **Jobb info** väljer du nu fliken **Punkter**. Bocka för **Färglägg mätpunkter efter skala**.

Du kan ändra storleken på punkterna i raden **Bredd**



För att ändra tillbaka till interpolerade kartor igen väljer du **Inställningar** och **Visa Grid/Kontur**

Här bockar du för **Visa konturlinjer**, godkänn med **Ok**

